

Instrukcja instalacji wersji wielostanowiskowej programu Eko-Soft

Instalacja wersji wielostanowiskowej składa się z dwóch kroków. Pierwszym jest zainstalowanie serwera bazy danych na jednym z komputerów, drugim zainstalowanie i konfiguracja programu do prowadzenia ewidencji. Jeden komputer może pełnić jednocześnie rolę serwera bazy danych oraz być stanowiskiem pracy.

I. Instalacja na serwerze


1. Pobranie odpowiedniej wersji serwera bazy danych Firebird:

- dla 32 bitowych systemów Windows
http://files.eko-soft.pl/pliki/Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe
- dla 64 bitowych systemów Windows
http://files.eko-soft.pl/pliki/Firebird-2.5.1.26351_1_x64.exe


Windows XP jest systemem 32 bitowym, w nowszych (Vista, 7, 8, 10) można to sprawdzić przez Panel sterowania -> System

2. Instalacja Firebirda (z domyślnymi ustawieniami).

Na ekranie wyboru komponentów należy pozostawić zaznaczone domyślne opcje:



Na ekranie dodatkowych zadań należy pozostawić zaznaczone domyślne opcje:



3. Umieszczenie na serwerze pliku z bazą danych.

- jeżeli używali wcześniej Państwo naszego programu w wersji jednostanowiskowej i chcą przenieść wprowadzone dane, należy utworzyć kopię zapasową bazy danych (Opcje -> Archiwizacja -> Utwórz kopię). Utworzony plik ma rozszerzenie *.bak*, należy zmienić je na *.zip*
- jeżeli rozpoczynają Państwo pracę z programem, należy pobrać plik z czystą bazą danych <http://files.eko-soft.pl/pliki/odpady.zip>.

Plik *.zip* pobrany z serwera lub utworzony z wersji jednostanowiskowej zawiera plik bazy danych *odpady.fdb*, należy go umieścić w dowolnym folderze na serwerze (np. c:\dane\). Nie należy umieszczać go na udziale sieciowym.

4. Konfiguracja zapory sieciowej (firewalla).

Należy otworzyć na firewallu port TCP 3050.

Dodatkowe informacje, jak otworzyć port w domyślnej zaporze sieciowej w poszczególnych wersjach systemu Windows, znajdziesz tutaj: <http://files.eko-soft.pl/pliki/firewall.pdf>

II. Instalacja na stanowiskach pracy

Jeżeli komputer, który jest serwerem, ma służyć także jako stanowisko pracy, należy wykonać na nim tylko punkt II.3 oraz II.4 (pomijamy instalację Firebirda wykonaną już w I.).


1. Pobranie odpowiedniej wersji serwera bazy danych Firebird:

- dla 32 bitowych systemów Windows
http://files.eko-soft.pl/pliki/Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe
- dla 64 bitowych systemów Windows
http://files.eko-soft.pl/pliki/Firebird-2.5.1.26351_1_x64.exe


Windows XP jest systemem 32 bitowym, w nowszych (Vista, 7, 8) można to sprawdzić przez Panel sterowania -> System

2. Instalacja Firebirda.

Na ekranie wyboru komponentów należy pozostawić zaznaczoną opcję **Komponenty klienta**, pozostałe można odznaczyć (komponenty serwera, narzędzia programisty i administratora)



Na ekranie dodatkowych zadań należy pozostawić zaznaczone domyślne opcje:



3. Pobranie i instalacja programu w wersji wielostanowiskowej:

Link do odpowiedniego programu w wersji wielostanowiskowej został przesłany mailowo.

4. Konfiguracja połączenia z serwerem z bazy danych:

Należy uruchomić program, a następnie wejść w Opcje -> Ustawienia -> zakładka Baza danych

The screenshot shows a software settings window titled 'Ustawienia'. It has several tabs: 'Ewidencja', 'Funkcje programu', 'Baza danych', 'Użytkownicy', 'Uprawnienia', 'Raporty indywidualne', and 'Firma DEMO'. The 'Baza danych' tab is selected. Below the tabs is a section titled 'Parametry połączenia z bazą danych'. This section contains five input fields: 'Serwer (IP lub nazwa)' with the value '127.0.0.1', 'Port' with the value '3050', 'Użytkownik' with the value 'SYSDBA', 'Alias lub ścieżka do pliku bazy danych' with the value 'c:\dane\odpady.fdb', and 'Hasło' with the value '*****'. A 'Test połączenia' button is located at the bottom right of this section.

- W polu **Host** należy wpisać adres IP serwera lub jego nazwę
- W polu **Alias lub ścieżka do pliku bazy** należy wpisać lokalną ścieżkę serwera, w której znajduje się plik z bazą.

Uwaga! To musi być lokalna na serwerze ścieżka do pliku odpady.fdb (np. c:\dane \odpady.fdb), nie może to być ścieżka sieciowa (np. \\nazwa_serwera\folder_z_danymi\odpady.fdb).